



LocBase Pro

versie 1.0.0.0

LocBase Pro maakt gebruik van Java JRE versie 21.0.4

Voor andere platforms is er een Executabel Java (LocBase.jar) bestand beschikbaar.

De Java JRE versie 21.0.2 Installer kunt u hier [downloaden](#) en eenmalig installeren.

Hoe u de Java JRE moet installeren voor Windows lees u [hier](#).

Hoe u de Java JRE moet installeren voor Linux lees u [hier](#).

LocBase Pro is een soort van verzamel programma voor o.a. uw locomotieven kortom een programma waarin u uw gegevens van uw Locomotieven in kunt vastzetten en bewaren.

LocBase Pro is er voor iedereen ongeacht met welk systeem u rijdt, twee of drie rail, schaal, digitaal of analoog.

LocBase Pro bestaat uit vier tabbladen waarin u uw Locomotief verzameling in kunt bijhouden.

- Locomotieven info.
- Functies.
- CV Waarden.
- Samenstelling.
- Onderhoud.

In het tabblad Locomotieven info kunt alle kenmerken van uw Locomotieven (digitaal of analoge) invoeren.

In het tabblad Functies kunt functies van uw Locomotief invoeren.

In het tabblad CV Waarden kunt alle CV's van uw Locomotief invoeren.

In het tabblad Samenstelling kunt u de samenstelling van uw Locomotief invoeren.

In het tabblad Onderhoud kunt het onderhoud van uw Locomotief plannen.

LocBase Pro kan een melding geven bij naderend onderhoud.

LocBase Pro houdt voor uw de totaal kosten van al uw Locomotieven bij.

LocBase Pro kan allen ingevoerde items opslaan in een PDF document.

LocBase Pro kan een Back-up maken of terug zetten van de bestaande Database.

LocBase Pro voorkomt in bepaalde velden een verkeerde invoer.

LocBase Pro voorkomt het niet opslaan van gemaakte wijzigingen.


LocBase Pro kan de DataBase Locatie veranderen naar b.v. een gedeelde netwerk map.

LocBase Pro is 100% Freeware, en vrij te gebruiken.

U kunt LocBase Pro tot 31 dagen vrij uitproberen, daarna is het wenselijk een gratis [licentie sleutel](#) aan te vragen.


Probeer het programma eens uit en laat me weten wat u er van vindt.

LocBase Pro is zeer gebruiksvriendelijk omdat de functies per tabblad gelijk zijn en het gebruik maakt van vele vooraf gedefinieerde keuzenlijsten die u zelf als dit wenselijk is ook kunt aanpassen.




Installeren van LocBase Pro onder Windows:


Nadat u het programma als een gecomprimeerd zip-bestand "*LocBasePro_Setup.zip*" hebt gedownload van mijn website, kunt u deze decomprimeren in een map naar keuze en het installatieprogramma "*LocBase-Pro Setup.exe*"




Vink de optie "*Maak een snelkoppeling op het bureaublad*" aan, en klik op de knop "*Volgende*".



Controleer de gegevens en klik vervolgens op de knop "*Installeren*".




Klik daarna op de knop "*Voltooien*" waarna LocBase Pro zal opstarten.



LocBase Pro heeft zich geïnstalleerd in de map:
C:\User\gebruiker\AppData\Local\Programs\LocBase Pro\

Op uw bureaublad is nu tevens een snelkoppeling aangemaakt.



Installeren van LocBase Pro onder Linux:

Nadat je de Java JDK (zie de *installatie omschrijving*) hebt geïnstalleerd, kun je LocBase Pro downloaden en installeren.

Open de LX Terminal en geef het volgende commando in.

```
ls
```

Als je niet in je eigen gebruikers omgeving zit (*/home/pi*), ga je daar eerst naar toe met het commando.

```
cd /home/pi
```

Maak nu een nieuwe directory aan waarin je LocBase Pro gaat installeren.

```
mkdir LocBase-Pro
```

En open deze nieuw directory.

```
cd LocBase-Pro
```

Nu kun je LocBase Pro downloaden van de website.

```
sudo wget https://wdevaal.nl/wp-content/uploads/LocBase-Pro.tar
```

Sluit het LX Terminal venster, en open Bestandsbeheer (*PCManFM*) en ga naar de directie “*/home/pi/LocBase-Pro*”.

Klik daarna met uw rechter muis knop op het icon “*LocBase-Pro.tar*” en klik op “*Hier uitpakken*”.


Het tar bestand mag je nu verwijderen of als je wilt gewoon bewaren.

Je kunt LocBase Pro nu gaan gebruiken, open het LX Terminal venster en ga naar de directory van TrainBase Pro

```
cd LocBase-Pro
```

En type het volgende commando in, waarna LocBase Pro zal opstarten en zich zal installeren.


```
java -jar LocBase-Pro.jar 2>/dev/null
```




Ikzelf ben geen Linux expert, maar dit is hoe ik LocBase Pro heb geïnstalleerd op mijn Raspberry Pi.

Als er updates beschikbaar zijn van LocBase Pro dan verwijderd u eerst het bestand “*LocBase-Pro.jar*”, u kunt daarna op de hier omschreven manier de nieuwe updates downloaden en uitpakken. Laat de overige bestanden en directory's bestaan, en start zoals hier omschreven TrainBase Pro weer op.

De werking van de menu balk:



Het menu item Programma:



Programma Info – Laat een setup overzicht zien.

Backup DataBase – Maak een Back-up van de Database.


DataBase Locatie – Verplaats de DataBase naar een andere Locatie.

Programma Afsluiten – Hiermee sluit u het programma veilig af.

DataBase Locatie:

Het is mogelijk de DataBase Locatie aan te passen naar b.v. een gedeelde netwerk map. U kunt LocBase Pro op meerdere Pc's of Laptops installeren en gezamenlijk gebruik maken van één DataBase. Dit gaat als volgt, maak op uw gedeelde netwerk map een nieuwe map aan (b.v. LocBase Pro), en klik daarna op het menu item "DataBase Locatie" en volg de aanwijzingen op.

Het menu item Tools:



Melding bij onderhoud – Het melden van naderunt onderhoud Aan/Uit zetten.

Uitgaven overzicht – Laat de totaal uitgaven zien.

Lijsten bewerken – Comb box lijsten bewerken.


Decoder overzicht – Overzicht decoder instellingen.

Onderhoud overzicht – Overzicht geplande onderhoud.

LocBase Pro maakt gebruik van vele vooraf gedefinieerde keuzen lijsten die uzelf als dit wenselijk is ook kunt aanpassen. Klik op het menu item "Lijsten bewerken". Dit opent de map waarin deze lijsten in zijn opgeslagen. Gemaakte aanpassingen worden pas zichtbaar door LocBase Pro opnieuw op te starten.

Schaal	N (1:160)	▼
Tijdperk	Tijdperk IV 1970-1990	▼
Zichtkant	Beide	▼

Het menu item Help:




Handleiding – Dit laat een [online versie](#) van deze handleiding zien.

Website – Dit opent de website van *UniekSoft* (<https://www.wdevaal.nl>).


Licentie Sleutel – Vraag hier uw gratis [licentie sleutel](#) aan.

Over LocBase Pro – Over LocBase Pro.


De knoppenbalk:



- De knop “Nieuw” Hiermee kunt u een nieuwe Locomotief toevoegen aan de database.
- De knop “Verwijder” Hiermee kunt u een bestaande Locomotief verwijderen uit de database.
- De knop “Kopieer” Hiermee kunt u van een bestaande Locomotief een kopie maken, geef deze dan wel een unieke nieuwe naam.
- De knop “Bewaren” Hiermee worden wijzigingen die u heb aangebracht van de geselecteerde locomotief opgeslagen.



Is het icon op deze knop “Zwart”, dan moet u de gemaakte wijzigingen nog opslaan.



Is het icon op deze knop “Wit”, dan zijn de gemaakte wijzigingen opgeslagen.

- De knop “Wissen” Hiermee worden alle invoervelden van de geselecteerde Locomotief gewist, de Locomotief zelf wordt niet uit de database verwijderd.
- De knop “Overzicht” Hiermee wordt een PDF bestand gegenereerd van de geselecteerde Locomotief, die u kunt bekijken of kunt bewaren in een map naar eigen keuzen.

LocBase Pro © Locomotief "DB BR-120" info.



Aanmaak datum PDF document 22 september 2025

Locomotief naam: DB BR-120
Locomotief omschrijving: Elektrische Locomotief BR 120 kunst locomotief in 1996
Locomotief type: Elektrisch
Locomotief is actief op de baan: Ja

Info

Serie nr.: 120
Fabrikant: Minitrix
Fabrikant nr.: 16025
Definieer uw omschrijving:
Aankoop datum: 12-09-2025
Aankoop prijs: € 179.00
Lengte Locomotief: 12.2 cm.
Schaal: N (1:160)
Tijdperk V 1990-2006
Zichtkant: Beide

Digitaal/Analoog

Locomotief is Digitaal
Decoder type: DCC (28)
Decoder merk: Trix Modelleisenbahn
Decoder nr.: 66857
Decoder adres 1: 2
Decoder adres 2: 0
Sound Decoder: Nee

Het tabblad Locomotieven:

Locomotieven DataBase Pro - versie 1.0.0.0

Programma Tools Help

Locomotief	Type	Actief
DB BR-120	Elektrisch	Ja
DB BR-150	Elektrisch	Ja
DB BR-216	Diesel	Ja
DB BR-221	Diesel	Ja
DB BR-217	Diesel	Nee
NS-1146	Elektrisch	Ja
NS-115	Elektrisch	Ja
NS-1208	Elektrisch	Ja
NS-2207	Diesel	Ja
NS-418	Elektrisch	Ja
RH-064 OBB	Stoom	Ja

Locomotief naam: DB BR-120

Locomotief omschrijving: Elektrische Locomotief BR 120 kunst locomotief in 1996

Locomotief is actief: ☒ Locomotief type: Elektrisch

Locomotief Info Functies CV Waarden Samenstelling Onderhoud

Fabrikant: Minitrix Artikel nr.: 16025 Serie nr.: 120

Schaal: N (1:160) Definieer uw omschrijving

Tijdperk: Tijdperk V 1990-2006 Aanmaak datum: 27 aug 2025

Zichtkant: Beide Lengte: 12.2 cm. Aankoop prijs: € 179.00

Locomotief is: ☒ Digitaal ☐ Analoo

Decoder type: DCC (28) Adres nr. 1: 2 Adres nr. 2: 0

Decoder merk: Trix Modelleisenbahn Decoder nr.: 66857 ☐ Sound decoder

Afbeelding: 

Info:

Fabrikant - Verkoop: Minitrix
Artikelnr.: 16025
Modeltype - subtype: locomotief - elektrisch
Productstatus: Productie stopgezet
Verkoopperiode: 2016 eenmalig
Digitale apparatuur: mtc14
Geluidsapparatuur: Geen geluid

Nieuw Verwijder Kopieer Bewaren Wissen Overzicht

Locomotief "DB BR-120" Bekijken/Bewerken. 28 augustus 2025

Het programma bestaat uit een vijftal tabbladen.

In het eerste tabblad kunt u alle standaard gegevens van uw Locomotief invoeren.

Serie nr.

Definieer uw omschrijving

Invoer datum

Aankoop prijs € 0.00

De benaming van deze invoer velden kunt u zelf aanpassen door op de tekst voor het invoerveld te klikken.

Dit opent een venster waarin u dit veld van een andere benaming kunt voorzien. Verander de naam van het invoerveld en klik daarna op "OK", of "Cancel" als u de oude benaming wilt behouden.

Geef dit invoer veld een andere naam.

OK Cancel

Locomotief is ☒ Digitaal ☐ Analoo


Rijd u analoog, klik dan op de keuzen knop "Analoo", dit verbergt dan alle invoer velden die dan voor u niet van toepassing zijn.

Lengte Aankoop prijs

Wilt u de lengte of prijs van uw locomotief invoeren, klik u op het betreffende invoerveld. In het invoerveld “Lengte” verdwijnt dan het teken “cm.” en blijft “0.0” staan, deze waarden kunt u aanpassen zonder de toevoeging “cm.” In te geven dit doet het programma zelf. Ook zal hij een eventuele ingevoerde komma vervangen door een punt.

Hetzelfde geldt ook voor het invoerveld “Aankoop Prijs”, hier wordt ook door het programma het teken “€.” automatisch toe gevoegd.



U kunt een bijpassende afbeelding toevoegen door op het invoerveld “Afbeelding” te klikken, dit opent het volgende venster.



Nu kunt u een passende afbeelding toevoegen of een bestaande afbeelding verwijderen of helemaal niets doen door op “Afbreken” te klikken.



Klikt u op “Toevoegen” wordt het volgende venster geopend. Navigeer dan naar de juiste map en kies een bijbehorende afbeelding, LocBase Pro zal deze map als standaard map voor uw Locomotieven afbeeldingen opslaan tot dat u een andere map kies.

Kies hier de juiste afbeelding, en klik op “Open”.



Alle gemaakte wijzigingen hebben betrekking op de geselecteerde Locomotief, als er geen Locomotief is geselecteerd verschijnt er een melding dat er eerst een Locomotief moet worden geselecteerd.

Wijzigt u één van de invoer velden van de geselecteerde Locomotief dan veranderd het icon op de knop “Bewaren” van kleur. U moet nu eerst de aangebrachte wijzigingen bevestigen door op deze knop te klikken alvorens u een andere Locomotief kunt selecteren.



Het tabblad Locomotieven (Functies):

Locomotieven DataBase Pro - versie 1.0.0.0

Programma Tools Help

Locomotief	Type	Actief
DB BR-120	Elektrisch	Ja
DB BR-150	Elektrisch	Ja
DB BR-216	Diesel	Ja
DB BR-221	Diesel	Nee
DB BR-217	Diesel	Nee
NS-1146	Elektrisch	Ja
NS-115	Elektrisch	Ja
NS-1208	Elektrisch	Ja
NS-2207	Diesel	Ja
NS-418	Diesel	Ja
RH-064 OBB	Stoom	Ja

Locomotief naam: DB BR-216

Locomotief omschrijving: Diesel Locomotief BR 216 rood/grijs

Locomotief is actief: ☒ Locomotief type: Diesel

Locomotief Info Functies CV Waarden Samenstelling Onderhoud Documenten

F. Toets nr.	Functie omschrijving	Moment
0	Licht voor/achter	Nee
1	Licht achter	Nee
2	Licht voor	Nee

Bewerk

Nieuw Verwijder Kopieer Bewaren Wissen Overzicht

Uw gemaakte wijzigingen zijn nog niet opgeslagen! 23 september 2025

In dit tabblad kunt u de functies eigenschappen van uw digitale Locomotief invoeren.

Dit tabblad is niet beschikbaar als u in het eerste tabblad hebt aangegeven dat de Locomotief Analoog is.

Om een functie toe te voegen te wijzigen of te wissen klik u eerst op de knop “Bewerk”.

Locomotieven DataBase Pro - versie 1.0.0.0

Programma Tools Help

Locomotief	Type	Actief
DB BR-120	Elektrisch	Ja
DB BR-150	Elektrisch	Ja
DB BR-216	Diesel	Ja
DB BR-221	Diesel	Nee
DB BR-217	Diesel	Nee
NS-1146	Elektrisch	Ja
NS-115	Elektrisch	Ja
NS-1208	Elektrisch	Ja
NS-2207	Diesel	Ja
NS-418	Diesel	Ja
RH-064 OBB	Stoom	Ja

Locomotief naam: DB BR-216

Locomotief omschrijving: Diesel Locomotief BR 216 rood/grijs

Locomotief is actief: ☒ Locomotief type: Diesel

Locomotief Info Functies CV Waarden Samenstelling Onderhoud Documenten

F. Toets nr.	Functie omschrijving	Moment
0	Licht voor/achter	Nee
1	Licht achter	Nee
2	Licht voor	Nee

Functie toets nummer: 0

Functie omschrijving:

☐ Is een moment functie.

Voeg toe Pas toe Wissen

Bewerk

Nieuw Verwijder Kopieer Bewaren Wissen Overzicht

Uw gemaakte wijzigingen zijn nog niet opgeslagen! 23 september 2025

Nu kunt u een nieuwe functie toevoegen, een geselecteerde functie wijzigen of verwijderen (Wissen). Iedere wijziging van een geselecteerde functie moet worden bevestigd door op de knop “Pas toe” te klikken. Als alle functies zijn ingevoerd en/of gewijzigd dient u deze ook op te slaan door op de knop “Bewaren” te klikken. U kunt een onbeperkt aantal functies invoeren.

Het tabblad Locomotieven (CV Waarden):

The screenshot shows the 'Locomotieven DataBase Pro - versie 1.0.0.0' window. On the left is a list of locomotives with columns 'Locomotief', 'Type', and 'Actief'. 'DB BR-216' is selected. The main area has tabs: 'Locomotief Info', 'Functies', 'CV Waarden' (active), 'Samenstelling', 'Onderhoud', and 'Documenten'. The 'CV Waarden' tab contains a table with 8 rows of CV data.

CV Nr.	Waarde	Omschrijving
1	8	Adres
2	1	Minimale snelheid
3	0	Optrekvertraging
4	0	Afremvertraging
5	200	Maximale snelheid
6	100	Middensnelheid
7	4	Versie
8	PIKO	Fabrikant

Buttons at the bottom: Nieuw, Verwijder, Kopieer, Bewaren, Wissen, Overzicht. A status bar at the bottom says 'Uw gemaakte wijzigingen zijn nog niet opgeslagen!' and shows the date '23 september 2025'.

In dit tabblad kunt u de CV eigenschappen van uw digitale Locomotief invoeren.


Dit tabblad is niet beschikbaar als u in het eerste tabblad hebt aangegeven dat de Locomotief Analooq is.

Om een CV Waarde toe te voegen te wijzigen of te wissen klik u eerst op de knop “Bewerk”.

This screenshot is similar to the first one but includes additional input fields on the right side of the 'CV Waarden' tab. These fields are for 'CV Nummer' (set to 0), 'CV Waarden' (an empty text box), and 'CV Omschrijving' (a dropdown menu). Below these fields are buttons: 'Voeg toe', 'Pas toe', and 'Wissen'. The 'Bewerk' button is also present at the bottom right of the table area.


Nu kunt u een nieuwe CV Waarde toevoegen, een geselecteerde CV Waarde wijzigen of verwijderen (*Wissen*). Iedere wijziging van een geselecteerde CV Waarde moet worden bevestigd door op de knop “Pas toe” te klikken. Als alle CV Waarde zijn ingevoerd en/of gewijzigd dient u deze ook op te slaan door op de knop “Bewaren” te klikken. U kunt een onbeperkt aantal CV Waarde invoeren.

Het tabblad Locomotieven (Samenstelling):



In dit tabblad kunt u de samenstelling van uw Locomotief invoeren.

Om een CV Waarde toe te voegen te wijzigen of te wissen klik u eerst op de knop “Bewerk”.



Nu kunt u een nieuwe Locomotief of Wagon toevoegen, een geselecteerde Locomotief of Wagon wijzigen of verwijderen (*Wissen*). Iedere wijziging van een geselecteerde Locomotief of Wagon moet worden bevestigd door op de knop “Pas toe” te klikken. Als alle Locomotieven of Wagons zijn ingevoerd en/of gewijzigd dient u deze ook op te slaan door op de knop “Bewaren” te klikken. U kunt een onbeperkt aantal Locomotieven of Wagons invoeren.

De totale lengte van het treinstel wordt pas opnieuw berekend nadat u de aangebrachte wijzigingen hebt bewaard en de Locomotief opnieuw selecteert.

Selecteer een Locomotief of Wagon om de ingevoerde gegevens te kunnen bekijken. U kunt per geselecteerde Locomotief of Wagon een bijpassende afbeelding toevoegen door op het afbeeldingsveld te klikken, het programma onthoudt ook hier de locatie van waar u uw afbeeldingen hebt opgeslagen.

Het tabblad Locomotieven (Onderhoud):

Locomotieven DataBase Pro - versie 1.0.0.0

Programma Tools Help

Locomotief	Type	Actief
DB BR-120	Elektrisch	Ja
DB BR-150	Elektrisch	Ja
DB BR-216	Diesel	Ja
DB BR-221	Diesel	Nee
DB BR-217	Diesel	Nee
NS-1146	Elektrisch	Ja
NS-115	Elektrisch	Ja
NS-1208	Elektrisch	Ja
NS-2207	Diesel	Ja
NS-418	Diesel	Ja
RH-064 OBB	Stoom	Ja

Locomotief naam: DB BR-216

Locomotief omschrijving: Diesel Locomotief BR 216 rood/grijs

Locomotief is actief: ☒ Locomotief type: Diesel

Laatste onderhoud: 14 sep 2025

Volgende onderhoud: 14 mrt 2026

Onderhoud over: 172 dagen

Set onderhoud Reset onderhoud

Wat wil ik doen bij het volgende onderhoud !

☒ Klein onderhoud ☐ Groot onderhoud

☒ Schoonmaken wielen ☐ Schoonmaken motor ☒ Schoonmaken buitenkant ☒ Oliën/Smeren

Extra onderhouds informatie

Plaats hier uw onderhouds informatie!

Nieuw Verwijder Kopieer Bewaren Wissen Overzicht

Uw gemaakte wijzigingen zijn nog niet opgeslagen!

23 september 2025

In dit tabblad kunt u het onderhoud van uw Locomotief invoeren.

Geef de datum van het laatste onderhoud en de datum van het volgende onderhoud in.

Klik daarna op de knop “Set onderhoud” waarna het aantal dagen tot het volgende onderhoud wordt weergegeven.

Als u in het menu optie “Tools” hebt aangevinkt dat u bij een naderend onderhoud een melding moet krijgen, dan zal het programma 7 dagen van te voren u een melding laten zien dat een geselecteerde Locomotief onderhoud nodig heeft.

U kunt ook in het menu optie “Tools” klikken op “Onderhoud overzicht” dit opent een nieuw venster met een compleet onderhoud overzicht van alle Locomotieven waarvan u een onderhoud heeft ingepland.

U kunt dit overzicht ook uitprinten door op de knop “Print” te klikken.

U kunt iedere kolom sorteren van A tot Z door op de kolom kop te klikken.

Geef ook aan welk onderhoud u de volgende keer wilt uitvoeren.

In het informatie Info veld kunt u details toevoegen.


Door op de knop “Reset onderhoud” te klikken worden al deze gegevens terug gezet naar de standaard waarden.

Vergeet ook hier niet de gemaakte wijzigingen op te slaan door op de knop “Bewaren” te klikken.

Naam	Type	Vorige onderhoud	Volgende onderhoud	Over
DB BR-216	Diesel	14-09-2025	14-03-2026	172 dagen
DB BR-120	Elektrisch	12-09-2025	12-03-2026	170 dagen
NS-2207	Diesel	15-09-2025	15-03-2026	173 dagen
NS-1208	Elektrisch	10-09-2025	10-03-2026	168 dagen
DB BR-150	Elektrisch	12-09-2025	12-03-2026	170 dagen
NS-418	Diesel	10-09-2025	10-03-2026	168 dagen

Sluiten Print


Het tabblad Locomotieven (Documenten):



In dit tabblad kunt u de bijbehorende documenten van uw Locomotief of wagons invoeren. Selecteert een Document en klik op de knop “Open”, deze optie opent het Document in het juiste bijbehorende programma. Dit kan een PDF Reader, Microsoft Words, of een ander tekst programma zijn. Het is ook mogelijk dat het document verwijst naar een URL (Link) ergens op het internet, dan wordt de door uw gebruikte internet browser geopend.

Om een Documenten toe te voegen te wijzigen of te wissen klik u eerst op de knop “Bewerk”.

Nu kunt u een nieuw Document toevoegen, een geselecteerde Document wijzigen of verwijderen (Wissen). Iedere wijziging van een geselecteerde Document moet worden bevestigd door op de knop “Pas toe” te klikken. Als alle Document zijn ingevoerd en/of gewijzigd dient u deze ook op te slaan door op de knop “Bewaren” te klikken. U kunt een onbeperkt aantal Locomotieven of Wagons invoeren.




Staat het betreffende Document ergens lokaal op uw harde schijf, klik dan op de knop “Vind” om het betreffende Documenten toe te voegen. Staat het Document op een internet site, kopieer dan de URL (Link) en plak deze in het invoerveld “Document”. Vink ook aan of het Document Lokaal is opgeslagen of dat dit een internet adres betreft.

Decoder adressen overzicht:

Rijdt u digitaal dan heeft u waarschijnlijk ook alle bijbehorende decoder adressen ingevoerd.

Klik in het menu op “Tools” en daarna op “Decoder overzicht” om dit overzicht te openen.



The screenshot shows a window titled "Decoder adressen overzicht" with a table containing locomotive decoder information. The table has five columns: Naam, Type, Adres 1, Adres 2, and Decoder merk. The data is as follows:

Naam	Type	Adres 1	Adres 2	Decoder merk
DB BR-120	Elektrisch	2	0	Trix Modelleisenbahn
DB BR-150	Elektrisch	1	0	Kuehn Ing.
DB BR-216	Diesel	8	0	PIKO SmartDecoder
DB BR-221	Diesel	12	0	PIKO SmartDecoder
DB-BR-217	Diesel	14	0	PIKO SmartDecoder
NS-1146	Elektrisch	7	0	PIKO SmartDecoder
NS-115	Elektrisch	6	0	Kuehn Ing.
NS-1208	Elektrisch	4	0	PIKO
NS-2207	Diesel	5	0	PIKO SmartDecoder
NS-418	Diesel	10	0	PIKO SmartDecoder
RH-064 OBB	Stoom	11	0	Fleischmann

At the bottom of the window are two buttons: "Sluiten" and "Print".

Hier ziet u een overzicht van al de door u gebruikte decoder adressen en gebruikte decoders per Locomotief.

U kunt op iedere kolom sorteren van A tot Z door op een van de kolom koppen (*Headers*) te klikken.

Ook kunt u het complete overzicht uitprinten door op de knop “Print” te klikken

Sluit dit venster door op de knop “Sluiten” te klikken.

Bewerk de meervoudige invoerlijsten:

Dit programma werkt met vele vooraf gedefinieerde invoerlijsten.
Daarmee bedoel ik deze lijsten.

Schaal


Tijdperk

Zichtkant

Al deze lijsten worden tijdens het installeren van het programma samen gesteld.

Maar ik kan me voorstellen dat sommige lijsten in de toekomst niet meer up-to-date zijn.

Ik heb het daarom mogelijk gemaakt deze lijsten zelf te updaten door in het menu op “Tools” te klikken en daarna op “Lijsten bewerken”. Deze optie opent de Map waarin alle lijsten als normale tekst bestanden in zijn opgeslagen.



U kunt deze lijsten nu zelf aanvullen met nieuwe items of bestaande items verwijderen.
Vergeet na het aanbrengen van een wijziging niet het tekst bestand op te slaan.
Eventuele aangebrachte wijzigingen in één van deze lijsten worden in het programma pas zichtbaar na een herstart van het programma.

Een laatste, maar belangrijke mededeling.

Het kan voorkomen dat u tijdens het installeren een waarschuwing krijgt dat het bestand niet veilig is, dit kunt u gewoon negeren en gewoon doorgaan met de installatie.

Ik verzeker u dat ik geen virussen of andere onduidelijkheden via een van mijn programma's verspreid.



Rechten LocBase Pro © UniekSoft 2025

Auteur: Willy de Vaal

Website: <https://wdevaal.nl>

Email: webmaster@wdevaal.nl